




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ НАБОРКЕ КОМПЛЕКСА ЦИФРОВОЙ РАДИОГРАФИИ ТРАНСКАН



Сервисный инженер  
**Виталий Филонов**


1. В модуле Транскан через инструменты «Включить наборку»:





## 2. Настройка маркировки:

галочка свинцовая наборка ВКЛ, написать текст, очистить поле файл, нажать применить - отобразится тестовый снимок для предварительного просмотра наборки



На снимке выбрать координату начала текста курсором, по необходимости изменить высоту шрифта и яркость, далее еще раз применить, проверить выбранное, нажать ОК – тестовый снимок исчезнет

